Easydive Pics se met à jour : voici ce qui change pour vous.

VERSION 1.2.0 · IOS

Vous avez déjà votre caisson. Cette mise à jour de l'application Easydive Pics le rend plus simple à utiliser en plongée et vous donne plus de contrôle sur vos photos et vos vidéos. Rien n'a été bouleversé : vous retrouvez les mêmes fonctions qu'avant, en plus clair, en plus stable, avec quelques outils en plus quand vous en avez besoin.

La mise à jour concerne tous ceux qui utilisent Easydive Pics avec un caisson **Leo3 Smart, LeoR Smart ou DiveshotR**.

> **COMMENT METTRE À JOUR**
> L'application se met à jour depuis l'App Store. Si les mises à jour automatiques sont activées, la 1.2.0 arrive toute seule. Sinon, ouvrez l'App Store et cherchez Easydive Pics dans vos mises à jour disponibles.

Voici ce que vous allez vraiment remarquer.

Choisissez comment utiliser l'application : Easy ou Pro

Dès l'ouverture de l'application, vous trouvez un sélecteur avec deux modes.

Easy est pensé pour photographier tout de suite, sans y penser. Il affiche moins d'options et démarre avec des réglages sûrs : presque tout fonctionne en automatique. C'est le bon choix pour la plupart des plongées, et pour ceux qui n'ont jamais utilisé le caisson mais veulent se mettre à l'eau et rentrer avec leurs premières photos et vidéos. C'est aussi le moyen le plus simple de le prêter à un ami ou à un proche qui débute : il le prend en main et plonge, sans aucun réglage à gérer.

Pro, c'est pour quand vous voulez tout maîtriser : formats, qualité, exposition, overlay et réglages avancés photo et vidéo.

Vous changez de mode quand vous voulez. Commencez en Easy et passez en Pro le jour où vous voulez plus de contrôle.

Plus de contrôle sur vos photos

En Pro, vous disposez de nouvelles commandes pour régler la prise de vue à votre façon :

- **Proportions** : choisissez le format du cadrage (4:3, 16:9 ou 1:1), selon l'usage que vous ferez de la photo.
- **Orientation** : photographiez à l'horizontale ou à la verticale, utile pour les contenus destinés aux réseaux sociaux.
- **Qualité** : choisissez entre *Speed* et *Quality*. Avec *Speed*, vous photographiez en 12 mégapixels à la cadence de capture maximale ; avec *Quality*, vous montez jusqu'à 48 mégapixels (sur les modèles compatibles), avec une cadence de capture plus basse.
- **Aperçu** : décidez si vous revoyez la photo juste après la prise de vue, ou si vous sautez cette étape pour photographier plus vite.

> **NOTE**
> Si vous désactivez l'aperçu, la photo est quand même enregistrée. Vous ne perdez rien : l'application l'enregistre même quand elle ne vous la montre pas.

De meilleures vidéos

Pour la vidéo, vous disposez de deux nouvelles commandes, en plus de celles que vous utilisiez déjà (format, FPS, codec et zoom) :

- **Qualité vidéo** : choisissez entre *Low*, *Medium*, *High* et *Max*. Une qualité plus basse pour des fichiers plus légers, plus haute pour plus de détail.
- **Stabilisation** : activez-la pour des prises plus stables, ou désactivez-la si vous préférez qu'elle n'intervienne pas.

> **NOTE**
> La stabilisation aide à rendre la prise de vue plus fluide, mais le résultat dépend aussi de votre modèle d'iPhone, de la lentille et des conditions dans lesquelles vous filmez.

La bonne lumière, sous l'eau aussi

Quand vous travaillez en exposition automatique, vous pouvez maintenant corriger la luminosité avec la compensation d'exposition (EV).

Si le sujet ressort trop sombre, augmentez l'EV. S'il ressort trop clair, baissez-le. Pratique quand la scène change vite et que l'automatisme ne suffit pas.

> **NOTE**
> Le réglage EV fonctionne uniquement en exposition automatique.

Le mode Macro pour les détails rapprochés

Sur les appareils compatibles, vous pouvez gérer le mode Macro (ON/OFF), avec un indicateur dans l'aperçu quand l'application le suggère ou l'active. Utile quand vous voulez vous approcher très près du sujet et garder le détail net.

Les données de plongée directement sur la photo

En Pro, vous pouvez activer l'overlay de données : l'application inscrit sur la photo ou la vidéo des informations comme la profondeur, la température et la date/heure.

Pratique si vous voulez documenter les conditions réelles de votre prise de vue, sans rien noter à côté.

> **NOTE**
> L'overlay n'est pas appliqué aux fichiers RAW.

Un enregistrement plus fiable et moins de demandes d'autorisation

Nous avons solidifié toute la partie enregistrement :

- L'application garde la trace de ce que vous avez enregistré, aussi bien dans la galerie que sur une mémoire externe.
- Les autorisations (position, appareil photo, micro, photos, Bluetooth) sont maintenant demandées une seule fois, dans un ordre clair, juste après la vidéo d'introduction. Fini les demandes une fois la plongée commencée.
- Si vous utilisez une mémoire externe et que quelque chose ne va pas, par exemple un dossier non valide ou non inscriptible, l'application ne vous laisse pas en plan : elle revient enregistrer dans la galerie du téléphone.

Résultat : moins d'interruptions pendant que vous photographiez, et moins de risque de perdre un contenu.

Connexion et démarrage plus clairs

L'écran d'accueil vous accueille avec un message de bienvenue, reconnaît votre caisson quand c'est possible et vous guide avec un bouton de démarrage plus visible.

La reconnaissance du caisson est aussi plus fiable : l'application identifie votre modèle de caisson au lieu de se fier au seul nom de la connexion Bluetooth.

Certaines fonctions dépendent de votre iPhone et de votre caisson

Toutes les options n'apparaissent pas sur tous les téléphones ni sur tous les caissons. L'application fonctionne avec les caissons Leo3 Smart, LeoR Smart et DiveshotR, mais des fonctions comme **Macro, RAW, ProRes, l'enregistrement sur mémoire externe** et certaines résolutions ou fréquences vidéo peuvent varier selon le matériel de votre iPhone et le caisson connecté.

Si une commande n'apparaît pas, c'est en général parce que la combinaison iPhone + caisson ne la prend pas en charge.

Ce que fait votre caisson : comparatif des fonctions

Les trois caissons utilisent la même application, mais toutes les commandes ne fonctionnent pas de la même façon. Voici, fonction par fonction, ce que vous pouvez faire avec le vôtre.

Fonction	LeoR Smart	Leo3 Smart	DiveshotR	Notes et conditions
Prise de photo	**Disponible**	**Disponible**	**Disponible**	
Démarrage/arrêt de l'enregistrement vidéo	**Disponible**	**Disponible**	**Disponible**	Le même bouton/capteur de déclenchement commande l'enregistrement en mode vidéo
Passage Photo / Vidéo	**Disponible**	**Disponible**	**Disponible**	Sur LeoR Smart et Leo3 Smart, bouton dédié. Sur DiveshotR, masquez le capteur pendant 4 secondes
Modes Easy (simplifié) et Pro (complet)	**Disponible**	**Disponible**	**Disponible**	
Ouverture et navigation dans le menu	**Disponible**	**Disponible**	**Disponible**	Boutons/capteurs Haut, Bas et OK
Veille via ON/OFF	**Disponible**	**Disponible**	**Disponible**	Actif quand aucun enregistrement n'est en cours
Autofocus / blocage de la mise au point	**Disponible**	**Disponible**	**Disponible**	
Macro	**Disponible**	**Disponible**	**Disponible**	Disponible uniquement sur les iPhone compatibles
Changement de caméra/lentille	**Bouton dédié**	**Bouton dédié**	**Via le menu**	
Zoom + / − depuis le caisson	**Boutons dédiés**	**Via le menu**	**Via le menu**	Sur LeoR Smart, les boutons dédiés permettent un zoom fluide
Balance des blancs personnalisée	**Bouton WB**	**Bouton WB**	**Via OK**	Sur DiveshotR, le bouton OK confirme le calibrage quand il est demandé
Déplacement du Focus Shift dans 4 directions	**Disponible**	Non disponible	Non disponible	Haut/Bas et Zoom +/− déplacent le point de mise au point
Profondeur / pression	**Disponible avec accessoire**	Non disponible	Non disponible	La lecture BLE du capteur est activée uniquement pour LeoR Smart
Température extérieure	**Disponible avec accessoire**	Non disponible	Non disponible	La lecture BLE du capteur est activée uniquement pour LeoR Smart
Batterie du caisson affichée	**Disponible**	Non disponible	**Disponible**	
Enregistrement sur SSD/mémoire externe	**Disponible avec accessoire**	Non disponible	Non disponible	La commande n'est visible qu'avec LeoR Smart et un iPhone en charge ou alimenté
Vidéo ProRes sur mémoire externe	**Disponible**	Non disponible	Non disponible	Nécessite un SSD et un iPhone Pro avec USB-C
Streaming local	**Disponible**	Non disponible	Non disponible	
Overlay profondeur et température	**Disponible**	Non disponible	Non disponible	
Galerie pilotable depuis le caisson	**Disponible**	**Disponible**	**Disponible**	

Comment lire ce tableau. **Disponible** : la fonction est là. **Disponible avec accessoire** : il vous faut l'accessoire dédié. Non disponible : la fonction n'est pas proposée sur ce modèle. Là où c'est indiqué, seule la façon d'atteindre la commande change : un bouton dédié, ou le menu de l'application.

Questions rapides

Easy ou Pro : lequel choisir ?

Easy convient à tout le monde, surtout si vous voulez utiliser le caisson tout de suite, sans gérer de réglages. Presque tout fonctionne en automatique : même quelqu'un qui le prend en main pour la première fois plonge en confiance. Pro, lui, vous laisse gérer toutes les options : choisissez ce mode quand vous voulez régler chaque paramètre vous-même.

Pourquoi certaines options n'apparaissent-elles pas ?

Elles dépendent de votre modèle d'iPhone et de votre caisson. Macro, RAW, ProRes, certaines fréquences vidéo et la mémoire externe ne sont pas disponibles partout.

Puis-je toujours utiliser une mémoire externe ?

Non. L'option n'apparaît que dans des conditions précises, et il faut un dossier valide et inscriptible.

Le zoom a-t-il encore cet à-coup gênant entre 1,7x et 2x ?

Non, c'est corrigé. Avec la nouvelle commande de stabilisation pendant l'enregistrement vidéo, le passage entre 1,7x et 2x est bien plus doux.

> Votre caisson est fait pour durer et pour vous accompagner longtemps. C'est aussi pour cela que l'application continue de grandir avec lui : chaque nouvelle version est une façon de le garder à niveau et prêt, plongée après plongée.