Easydive Pics wird aktualisiert: das ändert sich für Sie.

VERSION 1.2.0 · IOS

Sie haben Ihr Gehäuse bereits. Dieses Update der App Easydive Pics macht es beim Tauchen einfacher zu bedienen und gibt Ihnen mehr Kontrolle über Ihre Fotos und Videos. Nichts wurde auf den Kopf gestellt: Sie finden dieselben Funktionen wie immer, nur klarer, stabiler und mit ein paar zusätzlichen Werkzeugen, wenn Sie sie brauchen.

Das Update betrifft alle, die Easydive Pics mit einem Gehäuse **Leo3 Smart, LeoR Smart oder DiveshotR** nutzen.

> **SO AKTUALISIEREN SIE**
> Die App wird über den App Store aktualisiert. Wenn automatische Updates aktiviert sind, kommt die 1.2.0 von selbst. Andernfalls öffnen Sie den App Store und suchen Easydive Pics unter Ihren verfügbaren Updates.

Das werden Sie wirklich merken.

Wählen Sie, wie Sie die App nutzen: Easy oder Pro

Direkt beim Öffnen der App finden Sie einen Schalter mit zwei Modi.

Easy ist dafür gemacht, sofort loszulegen, ohne nachzudenken. Der Modus zeigt weniger Optionen und startet mit sicheren Einstellungen: Fast alles läuft automatisch. Das ist die richtige Wahl für die meisten Tauchgänge und für alle, die das Gehäuse noch nie benutzt haben, aber ins Wasser wollen und mit ihren ersten Fotos und Videos zurückkommen möchten. Es ist außerdem der einfachste Weg, es einem Freund oder einem Angehörigen zu leihen, der noch am Anfang steht: einfach in die Hand nehmen und tauchen, ohne Einstellungen verwalten zu müssen.

Pro ist für die Momente, in denen Sie alles selbst in der Hand haben wollen: Formate, Qualität, Belichtung, Overlay und erweiterte Foto- und Videoeinstellungen.

Sie wechseln den Modus, wann immer Sie wollen. Starten Sie mit Easy und wechseln Sie zu Pro, sobald Sie mehr Kontrolle brauchen.

Mehr Kontrolle über Ihre Fotos

In Pro haben Sie neue Bedienelemente, um die Aufnahme nach Ihren Wünschen einzustellen:

- **Seitenverhältnis**: Wählen Sie das Bildformat (4:3, 16:9 oder 1:1), je nachdem, wie Sie das Foto verwenden.
- **Ausrichtung**: Fotografieren Sie im Quer- oder Hochformat, praktisch für Inhalte, die für Social Media gedacht sind.
- **Qualität**: Wählen Sie zwischen *Speed* und *Quality*. Mit *Speed* fotografieren Sie mit 12 Megapixel bei maximaler Aufnahmegeschwindigkeit; mit *Quality* kommen Sie auf bis zu 48 Megapixel (bei Modellen, die das unterstützen), bei geringerer Aufnahmegeschwindigkeit.
- **Vorschau**: Entscheiden Sie, ob Sie das Foto direkt nach der Aufnahme prüfen oder diesen Schritt überspringen, um schneller zu fotografieren.

> **HINWEIS**
> Wenn Sie die Vorschau ausschalten, wird das Foto trotzdem gespeichert. Sie verlieren nichts: Die App speichert es auch dann, wenn sie es Ihnen nicht zeigt.

Bessere Videos

Beim Video kommen zwei neue Bedienelemente dazu, zusätzlich zu denen, die Sie schon genutzt haben (Format, FPS, Codec und Zoom):

- **Videoqualität**: Wählen Sie zwischen *Low*, *Medium*, *High* und *Max*. Weniger Qualität für leichtere Dateien, mehr Qualität für mehr Details.
- **Stabilisierung**: Schalten Sie sie ein für ruhigere Aufnahmen oder aus, wenn sie nicht eingreifen soll.

> **HINWEIS**
> Die Stabilisierung macht die Aufnahme flüssiger, das Ergebnis hängt aber auch von Ihrem iPhone-Modell, vom Objektiv und von den Bedingungen ab, unter denen Sie filmen.

Das richtige Licht, auch unter Wasser

Wenn Sie mit automatischer Belichtung arbeiten, können Sie die Helligkeit jetzt über die Belichtungskorrektur (EV) anpassen.

Kommt das Motiv zu dunkel heraus, erhöhen Sie den EV-Wert. Kommt es zu hell heraus, senken Sie ihn. Praktisch, wenn sich die Szene schnell ändert und die Automatik nicht ausreicht.

> **HINWEIS**
> Die EV-Anpassung funktioniert nur bei automatischer Belichtung.

Makro für Details aus der Nähe

Auf Geräten, die das unterstützen, können Sie den Makro-Modus steuern (ON/OFF), mit einer Anzeige in der Vorschau, wenn die App ihn vorschlägt oder aktiviert. Praktisch, wenn Sie sehr nah an das Motiv heran wollen und das Detail scharf halten möchten.

Ihre Tauchdaten direkt auf der Aufnahme

In Pro können Sie das Daten-Overlay aktivieren: Die App schreibt Informationen wie Tiefe, Temperatur und Datum/Uhrzeit auf das Foto oder das Video.

Praktisch, wenn Sie die tatsächlichen Bedingungen Ihrer Aufnahme dokumentieren wollen, ohne sich etwas separat zu notieren.

> **HINWEIS**
> Das Overlay wird nicht auf RAW-Dateien angewendet.

Zuverlässigeres Speichern und weniger Berechtigungsabfragen

Wir haben den gesamten Speicherbereich robuster gemacht:

- Die App behält im Blick, was Sie gespeichert haben, sowohl in der Galerie als auch auf einem externen Speicher.
- Die Berechtigungen (Standort, Kamera, Mikrofon, Fotos, Bluetooth) werden jetzt nur einmal abgefragt, in einer klaren Reihenfolge, direkt nach dem Einführungsvideo. Keine Abfragen mehr, wenn der Tauchgang bereits läuft.
- Wenn Sie einen externen Speicher nutzen und etwas nicht stimmt, zum Beispiel ein ungültiger oder nicht beschreibbarer Ordner, lässt die App Sie nicht im Stich: Sie speichert wieder in der Galerie des Telefons.

Das Ergebnis: weniger Unterbrechungen beim Fotografieren und weniger Risiko, eine Aufnahme zu verlieren.

Klarere Verbindung und klarerer Start

Der Startbildschirm begrüßt Sie mit einer Willkommensnachricht, erkennt Ihr Gehäuse, wenn das möglich ist, und führt Sie mit einer deutlicheren Starttaste.

Auch die Gehäuseerkennung ist zuverlässiger: Die App erkennt Ihr Gehäusemodell, statt sich nur auf den Namen der Bluetooth-Verbindung zu verlassen.

Manche Funktionen hängen von Ihrem iPhone und Ihrem Gehäuse ab

Nicht alle Optionen erscheinen auf jedem Telefon oder bei jedem Gehäuse. Die App funktioniert mit Leo3 Smart, LeoR Smart und DiveshotR, aber Funktionen wie **Makro, RAW, ProRes, das Speichern auf externem Speicher** und einige Videoauflösungen oder Bildraten können je nach Hardware Ihres iPhone und je nach verbundenem Gehäuse variieren.

Wenn ein Bedienelement nicht erscheint, unterstützt die Kombination aus iPhone und Gehäuse es in der Regel nicht.

Was Ihr Gehäuse kann: Funktionsvergleich

Alle drei Gehäuse nutzen dieselbe App, aber nicht jedes Bedienelement funktioniert gleich. Hier sehen Sie Funktion für Funktion, was Sie mit Ihrem tun können.

Funktion	LeoR Smart	Leo3 Smart	DiveshotR	Hinweise und Bedingungen
Fotoaufnahme	**Verfügbar**	**Verfügbar**	**Verfügbar**	
Videoaufnahme starten/stoppen	**Verfügbar**	**Verfügbar**	**Verfügbar**	Dieselbe Auslösetaste bzw. derselbe Sensor steuert die Aufnahme im Videomodus
Wechsel Foto / Video	**Verfügbar**	**Verfügbar**	**Verfügbar**	Bei LeoR Smart und Leo3 Smart: dedizierte Taste. Bei DiveshotR den Sensor 4 Sekunden lang abdecken
Modi Easy (vereinfacht) und Pro (vollständig)	**Verfügbar**	**Verfügbar**	**Verfügbar**	
Menü öffnen und navigieren	**Verfügbar**	**Verfügbar**	**Verfügbar**	Tasten/Sensoren Auf, Ab und OK
Standby über ON/OFF	**Verfügbar**	**Verfügbar**	**Verfügbar**	Aktiv, wenn keine Aufnahme läuft
Autofokus / Fokus sperren	**Verfügbar**	**Verfügbar**	**Verfügbar**	
Makro	**Verfügbar**	**Verfügbar**	**Verfügbar**	Nur auf iPhones verfügbar, die die Funktion unterstützen
Kamera/Objektiv wechseln	**Dedizierte Taste**	**Dedizierte Taste**	**Über das Menü**	
Zoom + / − am Gehäuse	**Dedizierte Tasten**	**Über das Menü**	**Über das Menü**	Bei LeoR Smart ermöglichen die dedizierten Tasten einen flüssigen Zoom
Individueller Weißabgleich	**WB-Taste**	**WB-Taste**	**Über OK**	Bei DiveshotR bestätigt die OK-Taste die Kalibrierung, wenn sie angefordert wird
Focus Shift in 4 Richtungen verschieben	**Verfügbar**	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Auf/Ab und Zoom +/− verschieben den Fokuspunkt
Tiefe / Druck	**Verfügbar mit Zubehör**	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Das BLE-Auslesen des Sensors ist nur für LeoR Smart aktiviert
Außentemperatur	**Verfügbar mit Zubehör**	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Das BLE-Auslesen des Sensors ist nur für LeoR Smart aktiviert
Gehäuseakku wird angezeigt	**Verfügbar**	Nicht verfügbar	**Verfügbar**	
Speichern auf SSD/externem Speicher	**Verfügbar mit Zubehör**	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Das Bedienelement ist nur mit LeoR Smart und einem iPhone im Lade- oder Netzbetrieb sichtbar
ProRes-Video auf externem Speicher	**Verfügbar**	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Erfordert eine SSD und ein iPhone Pro mit USB-C
Lokales Streaming	**Verfügbar**	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	
Overlay für Tiefe und Temperatur	**Verfügbar**	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	
Galerie vom Gehäuse aus steuern	**Verfügbar**	**Verfügbar**	**Verfügbar**	

So lesen Sie diese Tabelle. **Verfügbar**: Die Funktion ist vorhanden. **Verfügbar mit Zubehör**: Sie brauchen das passende Zubehör. Nicht verfügbar: Die Funktion wird bei diesem Modell nicht angeboten. Wo angegeben, ändert sich nur der Weg zum Bedienelement: eine dedizierte Taste oder das Menü der App.

Kurze Fragen

Easy oder Pro: Was soll ich wählen?

Easy passt für alle, vor allem wenn Sie das Gehäuse sofort nutzen wollen, ohne Einstellungen zu verwalten. Fast alles läuft automatisch: Auch wer es zum ersten Mal in die Hand nimmt, taucht ruhig und sicher. Pro dagegen lässt Sie alle Optionen steuern: Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie jeden Parameter selbst einstellen wollen.

Warum sehe ich manche Optionen nicht?

Sie hängen von Ihrem iPhone-Modell und Ihrem Gehäuse ab. Makro, RAW, ProRes, bestimmte Bildraten und der externe Speicher sind nicht überall verfügbar.

Kann ich den externen Speicher immer nutzen?

Nein. Die Option erscheint nur unter bestimmten Bedingungen, und Sie brauchen einen gültigen, beschreibbaren Ordner.

Ruckelt der Zoom immer noch zwischen 1,7x und 2x?

Nein, das ist behoben. Mit der neuen Stabilisierungssteuerung während der Videoaufnahme ist der Übergang zwischen 1,7x und 2x deutlich weicher.

> Ihr Gehäuse ist dafür gebaut, zu halten und Sie lange zu begleiten. Auch deshalb wächst die App weiter mit ihm: Jede neue Version hält es aktuell und einsatzbereit, Tauchgang für Tauchgang.